





## マルチライセンス セットアップマニュアル&lt;管理者向け&gt;

## 目次

**01** インストールの前に

- 01-01 IJCAD を導入する手順 .....004
- 01-02 推奨動作環境.....004
- 01-03 注意事項.....005

**02** IJ アカウントの作成

- 02-01 IJ アカウントの登録・ログイン .....006

**03** ライセンスの運用方法

- 03-01 マルチライセンスについて .....008
- 03-02 ライセンス利用チームの作成 .....009
  - 03-03-01 グループの作成手順..... 012
  - 03-03-02 ライセンスの割り当て ..... 014
  - 03-03-03 ライセンスの割り当ての解除 ..... 017
- 03-04 割り当てたユーザー情報の出力 ..... 018

**04** IJCAD のインストール

- 04-01 IJCAD のダウンロード ..... 019
- 04-02 IJCAD のインストール..... 021

## 05

### IJCAD の起動

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 05-01 ログインとライセンス認証 | 025 |
|--------------------|-----|

## 06

### ライセンス利用チームからメンバーを退出させる

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 06-01 ライセンス利用チームからメンバーを退出させる | 028 |
|------------------------------|-----|

## 07

### 権限の違いについて

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 07-01 権限の違いについて | 029 |
|-----------------|-----|

## 08

### IJCAD の更新インストール

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 08-01 IJCAD の更新インストールについて | 031 |
| 08-02 IJCAD の更新インストール手順   | 031 |

## 09

### IJCAD のアンインストール

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 09-01 IJCAD のアンインストール | 033 |
|-----------------------|-----|

\*\*

#### 改訂履歴

2025年2月3日 マルチライセンス セットアップマニュアル【管理者向け】 初版発行  
2025年9月29日 マルチライセンス セットアップマニュアル【管理者向け】 第二版発行  
2026年2月2日 マルチライセンス セットアップマニュアル【管理者向け】 第三版発行

## 01 インストールの前に

本マニュアルは、ライセンスの割り当てや、使用者の閲覧、グループの作成など、IJCAD の使用方法を管理する方向けのマニュアルです。

### 01-01 IJCAD を導入する手順



### 01-02 推奨動作環境

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

なお、動作環境は予告なく変更される場合がございます。最新情報は、IJCAD ヘルプセンター (<https://support.ijcad.jp/hc/ja>)にてご確認ください。

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| CPU      | Core i5 以上を推奨                                                          |
| RAM      | 最低動作環境 4GB<br>推奨動作環境 8GB 以上<br>※図面データの容量によってはより高い RAM 環境が必要になる場合があります。 |
| HDD(SSD) | PF:700MB 以上<br>Civil:800MB 以上                                          |

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Mechanical:900MB 以上<br>Electrical:850MB 以上<br>Arch/ Arch+:1.0GB 以上                     |
| 対応 OS         | Windows 10 バージョン 22H2<br>Windows 11 バージョン 23H2(IJCAD SP1のみ 24H2)<br><b>64bit OS 推奨</b> |
| ディスプレイ<br>カード | 推奨動作環境 2GB GPU<br>(Intel(R) HD Graphics 4000 などのオンボードグラフィックでの<br>動作実績もあり)              |
| その他           | .NET Framework 4.8(※1)                                                                 |
|               | <b>[VBA を使用するユーザーのみ]</b><br>Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(※)                    |

※ .NET Framework 4.8 について

お使いのパソコンに「.NET Framework 4.8」がインストールされていない場合は、  
下記 IJCAD 環境設定用モジュールダウンロードページよりダウンロードしてください。

(<https://service.ijcad.jp/product/download/tool>)

※ Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージについて

お使いのパソコンに「Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable」が  
インストールされていない場合は、ご自身で Microsoft の WEB サイトよりインストールを行って頂く様  
お願いいたします。

## 01-03 注意事項

■ 「新ライセンス方式の IJCAD(シングル、マルチ、新USB)」は、IJCAD 2023 までの製品とは異なるアプリケーションです。「新ライセンス方式の IJCAD(シングル、マルチ、新USB)」がインストールされていない場合、別途アプリケーションのインストールが必要です。

■ 各製品により、アイコンが異なります。製品毎のアイコンは以下です。

▼PF



▼Civil



▼Mechanical/Mechanical+



▼Electrical



▼Arch/Arch+



## 02

## IJ アカウントの作成

## 02-01 IJ アカウントの登録・ログイン

IJ アカウントは、以下の3つのサイトと共通のアカウントです。

既に以下のサイトでアカウントをお持ちの場合、IJ アカウントへの新規登録は不要です。お手持ちのアカウントを使用して IJ アカウントへログインをすることができます。

- IJCAD.jp (<https://www.ijcad.jp/>)
- 【旧】IJCAD サブスクリプション特典サイト (<https://subs.ijcad.jp/>)
- CAD データ変換サービス【DARE】(<https://www.caddare.com/>)

## 1. IJStore へアクセス


IJ アカウントの登録やログインを行うために、IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)へアクセスします。

## 2. 新規登録

メールアドレス、パスワードを入力し、[新規登録]ボタンをクリックします。

### 3. 登録メールアドレスの確認

登録したアドレスに「【IJCAD】仮登録完了のお知らせ」というタイトルのメールが届きます。  
メール内のリンクをクリックしてください。




### 4. 初回ログイン

「ユーザーの本登録」というメッセージが開きますので、[ログイン]ボタンをクリックします。



手順 2. で設定したメールアドレスとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックして下さい。



### 5. 本登録の完了

マイページが表示され、IJCAD アカウントの登録の完了です。

以上で、IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)が利用可能となります。

## 03

## ライセンスの運用方法

## 03-01 マルチライセンスについて

マルチライセンスは、会社やグループ単位で「ライセンス利用チーム」と呼ばれる集まりを作成し、同じライセンス利用チームに所属するメンバー間でライセンスの共有、ライセンスの利用状況の確認など、便利な機能を利用することができます。

マルチライセンスにつきましては、以下2つの運用方法があります。

## ◆ マルチ

ライセンス利用チームに所属しているメンバーは、ライセンス利用チームが所持している全てのライセンスにアクセスできます。

マルチは「誰(どのアカウント)」を割り当てるか指定せずとも、チームに招待されていれば誰でもライセンスの使用が可能となります。「3-2 ライセンス利用チームの作成」に従いチームを作成してください。

## ◆ グループ

マルチライセンスへのアクセス制限を設定できます。

グループ化機能では、チームに招待されたメンバーをさらにグループに分け使用製品や使用可能数を制限することができます。

グループ機能を使うには、「3-2 ライセンス利用チームの作成」の後

「3-3-1 グループの作成手順」に従いグループを作成し、「3-3-2 ライセンスの割り当て」に従ってライセンスの割り当てを行ってください。


(グループの例:1)

社内で IJCAD LT を 5 ライセンス所持しており、課ごとにライセンスを分配したい場合。

1 課 : 2 ライセンス

2 課 : 3 ライセンス

などと、課ごとに使用できるライセンス数を制限できます。




(グループの例:2)

社内で IJCAD LT を 3 ライセンス、IJCAD Mechanical を 3 ライセンスを所持しており、課ごとに使用する製品が異なる場合。

グループ1 : IJCAD LT を 3 ライセンス

グループ2 : IJCAD Mechanical を 3 ライセンス

などと、部署ごとに使用できる製品を制限できます。



### 03-02 ライセンス利用チームの作成

ライセンス利用チームの作成を行います。

※招待先は、IJStore へのアカウント登録が完了しているメールアドレスのみ指定することができます。

招待を行う前に、招待したいメンバーのメールアドレスがユーザー登録済みであるかご確認ください。

#### ◆ メンバーを1人ずつ招待する方法

##### 1. メンバーを招待する

ライセンスの管理>メンバー管理、「メンバー招待」をクリックします。

ライセンス管理

体験版ライセンスの発行 一括招待 **メンバー招待**

製品ダウンロード :

ライセンスの利用 > キーワードで検索

ライセンスの管理 > 全 4 件 < 1 > ↻

| メンバー管理       | 名前 | メールアドレス | ロール  | 退出 |
|--------------|----|---------|------|----|
| シングルライセンスの管理 | Ⓜ  |         | メンバー | ⌵  |
| マルチライセンスの管理  | Ⓜ  |         | メンバー | ⌵  |
| ライセンスの貸し出し   | Ⓜ  |         | 管理者  | ⌵  |
| ライセンスチームの譲渡  | Ⓜ  |         | 管理者  | ⌵  |

## 2. 招待の完了

招待したいメンバーのメールアドレスを入力し、「送信する」ボタンをクリックします。

メンバーの招待 ×

- ユーザーが現在使用しているライセンスは、一時的に返却されます
- ユーザーがライセンスを貸出している時は、チームを変更できません

メールアドレス

招待するメンバーのロール

メンバー  管理者

キャンセル
送信する

招待先ユーザーが承認することでチームへの所属が完了します。

### ◆ 複数のメンバーを一括招待する方法

CSVを読み込む事で、メンバーの一括招待が可能です。

#### 1. テンプレートの取得

[一括招待]ボタンをクリックします。

ライセンス管理

一括招待
メンバー招待

---

- 🔍 体験版ライセンスの発行
- 📄 製品ダウンロード
- 📄 ライセンスの利用
- 🔒 ライセンスの管理
- 👤 **メンバー管理**
- 📄 シングルライセンスの管理
- 📄 マルチライセンスの管理
- 📄 ライセンスの貸し出し
- 📄 ライセンスチームの譲渡

メンバー ● 招待中 ●

キーワードで検索 🔍

全 4 件 < 1 > 🔄

| 名前     | メールアドレス   | ロール  |   | 退出 |
|--------|-----------|------|---|----|
| ⓧ [名前] | [メールアドレス] | メンバー | ⋮ | 👤  |
| ⓧ [名前] | [メールアドレス] | メンバー | ⋮ | 👤  |
| ⓧ [名前] | [メールアドレス] | 管理者  | ⋮ | 👤  |
| ⓧ [名前] | [メールアドレス] | 管理者  | ⋮ | 👤  |

「メンバーの一括招待」画面にて[テンプレートを取得]をクリックすると、CSV ファイルがダウンロードされます。

10



## 2. CSV ファイルの記入

「1. テンプレートの取得」にてダウンロードした CSV ファイルを開き、左から

- ・メールアドレス
  - ・ユーザー名
  - ・管理者設定
- を入力します。

記入例:

|   | A                 | B     | C |
|---|-------------------|-------|---|
| 1 | user1@example.com | 山田 太郎 | 1 |
| 2 | user2@example.com | 鈴木 一郎 | 0 |
| 3 |                   |       |   |
| 4 |                   |       |   |

※※管理者設定は、管理者として招待する場合は 1、メンバーとして招待する場合 0、メンバー(セルフ貸出権限)として招待する場合は 2、を記入してください。  
権限の違いについては、「07-01 権限の違いについて」をご確認下さい。

## 3. CSV ファイルの読み込み

再度、「1. テンプレートの取得」の手順で「メンバーの一括招待」画面を開きます。

[ファイルを選択] ボタンをクリックし、「2. CSV ファイルの記入」で保存した CSV ファイルを選択します。



一括招待 メンバー招待

メンバー 招待中 0

キーワードで検索

全 3 件 < 1 >

| 名前         | メールアドレス    | ロール  | 退出 |
|------------|------------|------|----|
| [redacted] | [redacted] | メンバー |    |
| [redacted] | [redacted] | メンバー |    |
| [redacted] | [redacted] | 管理者  |    |

### 03-03-01 グループの作成手順

グループ機能を使用する為には、グループを作成後、ライセンスの割り当てを行ってください。

#### 1. グループ化する

[ライセンス管理]>[マルチライセンスの管理]>[グループ化]をクリックします。

- ライセンス管理
- 体験版ライセンスの発行
- 製品ダウンロード
- ライセンスの利用
- ライセンスの管理
  - メンバー管理
  - シングルライセンスの管理
  - マルチライセンスの管理**
  - ライセンスの貸し出し
  - ライセンスチームの譲渡

マルチ
グループ

> 利用可能
 利用中
 貸出中

すべてのライセンス

メンバー管理 : 1 件 < 1 >

| 残り本数                                 | 残り日数       | 有効期間       | シリアルキー             |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 10 / 10 本                            | [redacted] | [redacted] | -                  |
| <b>IJCAD PRO</b><br>ソフトウェア・サブスクリプション |            |            | <span>グループ化</span> |

すると、[グループ]タブにライセンスが移動します。


マルチ **グループ**

利用可能
  利用中
  貸出中

すべてのライセンス

全 1 件

| 残り本数      | 残り日数 | 有効期間 | シリアルキー |
|-----------|------|------|--------|
| 10 / 10 本 |      |      | -      |


**IJCAD PRO**  
 ソフトウェア・サブスクリプション

## 2. ライセンスの分割

[分割する]をクリックします。


**IJCAD PRO**  
 ソフトウェア・サブスクリプション

グループで使用するライセンス数を入力し[決定する]をクリックします。

### ◆例 1

10 ライセンスを 3 と 7 に分割したい場合 → 3 又は 7 と入力

### ◆例 2

10 ライセンスを 3、3、4 に分割したい場合

※グループを複数に分ける場合は分割を繰り返し行います。

1 回目の分割:3 と入力 → 3 と 7 ライセンスに分かれる

2 回目の分割:7 ライセンスのグループを分割する

3 と入力 → 3 と 4 に分かれる

ライセンスを分割する

分割前

↓

分割後

ライセンスが分割されます。

| 残り本数      | 残り日数 | 有効期間 | シリアルキー |
|-----------|------|------|--------|
| 10 / 10 本 |      |      | -      |

**IJCAD PRO**  
ソフトウェア・サブスクリプション グループ解除

---

残り本数  
7 / 7 本

分割する 統合する 一括解除 CSV 出力 CSV 入力 割り当て

残り本数  
3 / 3 本

分割する 統合する 一括解除 CSV 出力 CSV 入力 割り当て

※ライセンスの分割数を変更したい場合は[統合する]をクリックすることで元の状態に戻ります。

### 03-03-02 ライセンスの割り当て

ライセンスは手動又は CSV 入力によって割り当てます。  
割り当てる人数が多い場合は CSV 入力がお勧めです。

#### ◆ 手動で割り当てる場合

##### 1. ライセンスの割り当て

[割り当て]をクリックします。

| 残り本数      | 残り日数 | 有効期間 | シリアルキー |
|-----------|------|------|--------|
| 10 / 10 本 |      |      | -      |

**IJCAD PRO**  
ソフトウェア・サブスクリプション グループ解除

---

分割する 一括解除 CSV 出力 CSV 入力 割り当て

##### 2. 割り当てるユーザーの決定

ライセンスを割り当てたいユーザーをチェックボックスから選択し[決定]をクリックします。

※ライセンス数の 5 倍までユーザーを追加できます。

利用ユーザーを選択 ×

検索文字列を入力

全 3 件 < 1 > 🔄

| <input type="checkbox"/>            | 名前     | メールアドレス |
|-------------------------------------|--------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ⓜ [不明] | [不明]    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ⓜ [不明] | [不明]    |
| <input type="checkbox"/>            | Ⓜ [不明] | [不明]    |

キャンセル
決定する

以下の赤枠部分に割り当てたユーザーが列挙されます。

| 残り本数      | 残り日数 | 有効期間 | シリアルキー |
|-----------|------|------|--------|
| 10 / 10 本 | [不明] | [不明] | -      |

**IJCAD PRO**

ソフトウェア・サブスクリプション

グループ解除

分割する

✓
[不明]
✓
[不明]

一括解除
CSV 出力
CSV 入力
割り当て

## ◆ CSV 入力で割り当てる場合

1. テンプレートの取得  
[CSV 入力]をクリックします。

| 残り本数      | 残り日数 | 有効期間 | シリアルキー |
|-----------|------|------|--------|
| 10 / 10 本 | [不明] | [不明] | -      |

**IJCAD PRO**

ソフトウェア・サブスクリプション

グループ解除

分割する

✓
[不明]
✓
[不明]

一括解除
CSV 出力
CSV 入力
割り当て

[テンプレートを取得]をクリックすると、CSV ファイルがダウンロードされます。



## 2. CSV ファイルの記入

「1. テンプレートの取得」でダウンロードした CSV ファイル (●●.csv) を開き、A 列に追加したいユーザーのメールアドレスを入力して保存します。

記入例:

|   | A                 | B | C |
|---|-------------------|---|---|
| 1 | user1@example.com |   |   |
| 2 | user2@example.com |   |   |
| 3 | user3@example.com |   |   |
| 4 |                   |   |   |
| 5 |                   |   |   |


## 3. CSV ファイルの読み込み

再度、「1. テンプレートの取得」の手順で「CSV ファイルを選択」画面を開きます。

[ファイルを選択]をクリックし、「2. CSV ファイルの記入」で保存した CSV ファイルを選択します。



完了すると、赤枠部分に割り当てたユーザーが列挙されます。



### 03-03-03 ライセンスの割り当ての解除

ライセンスの割り当ての解除は、1人ずつ手動で解除、または一括解除によって可能です。

#### ◆ 1人ずつ手動で解除する場合

##### 1. 解除するユーザーの選択

解除するユーザーをクリックします。

[ライセンスとユーザーの割り当てを解除します。よろしいですか?]のポップアップが表示されるため [OK]をクリックします。



クリックしたユーザーがグループから削除されます。

#### ◆ 一括で割り当てを解除する場合

##### 1. 一括解除の選択

[一括解除]をクリックします。

[アタッチされているユーザーを一括解除します。よろしいですか?]のポップアップが表示されるため [OK]をクリックします。

IJCAD PRO  
ソフトウェア・サブスクリプション

グループ解除

残り本数  
7/7本

分割する 統合する 一括解除 CSV出力 CSV入力 割り当て

manage.ijcad.jp の内容  
アタッチされているユーザーを一括解除します。よろしいですか？

OK キャンセル

割り当てられていたユーザーが、一括で解除されます。

### 03-04 割り当てたユーザー情報の出力

割り当てたユーザー情報を CSV 出力する事が可能です。

1. CSV 出力を行う  
CSV 出力をクリックします。

IJCAD PRO  
ソフトウェア・サブスクリプション

グループ解除

分割する 一括解除 CSV出力 CSV入力 割り当て

割り当てたユーザーが列挙された CSV ファイル (●●.csv) が、ダウンロードフォルダにダウンロードされます。

## 04

## IJCAD のインストール

管理者の方でも IJCAD を利用される場合、ダウンロード・インストールが必要です。  
IJCAD を利用されない場合、ダウンロード・インストールの作業は不要です。

## 04-01 IJCAD のダウンロード

IJCAD のインストーラーを、下記の手順でダウンロードします。

## ◆ ダウンロード可能ソフトからダウンロードする

1. IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)にログイン  
登録したメールアドレスとパスワードでログインします。
2. ダウンロード可能ソフトのページを開く  
サイドメニュー内の[ライセンスの利用]>[ダウンロード可能ソフト]をクリックします。



## 3. インストーラーのダウンロード

ダウンロードの列のアイコンをクリックすると、製品のインストーラーがダウンロードされます。

## 📁 ダウンロード可能ソフト

シングル・グループ化済みマルチライセンスは、割り当てを実施したのちに起動が可能です。

キーワードで検索

全 1 件

| アプリ名                               | 最新バージョン  | ダウンロード |
|------------------------------------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> IJCAD PRO | (Build ) |        |

※保有しているライセンスが複数ある場合、ダウンロードする製品を  
 使用者の方へお伝え頂く様お願いいたします。


#### ◆ 製品ダウンロードからダウンロードする

1. IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)にログイン  
 登録したメールアドレスとパスワードでログインします。
2. 製品ダウンロードページを開く  
 サイドメニュー内の[ライセンス管理]>[製品ダウンロード]をクリックします。



#### 3. インストーラーのダウンロード


[ダウンロード]をクリックすると、製品のインストーラーがダウンロードされます。



## 04-02 IJCAD のインストール


### 1. インストーラーを展開(解凍)

ダウンロードした IJCAD のインストーラーを右クリックし、[すべて展開]をクリックします。  
インストーラーは、圧縮状態のファイルです。必ず展開(解凍)を行ってください。




### 2. 展開先の選択

「展開先の選択とファイルの展開」ダイアログが表示されます。  
展開先を変更する必要はございません。そのまま、[展開]をクリックします。




展開(解凍)が完了すると、インストーラー名に基づいたフォルダが作成されます。



### 3. セットアップの実行


展開(解凍)で作成されたフォルダを開き、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックしてショートカットメニューを表示します。  
メニューから[管理者として実行]を探し、クリックします。



「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示される場合があります。「はい」をクリックすると、インストーラーが起動します。

#### 4. インストーラーの起動


インストーラーが起動したら、[次へ]をクリックします。



#### 5. 使用許諾契約の確認


IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認ください。

ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』の チェックボックスにチェックをつけて [次へ]をクリックします。




## 6. インストール先の選択

そのまま[次へ]をクリックします。デフォルトの設定で構いません。  
[参照]より、インストール先のフォルダを選択することも可能です。




## 7. プログラムフォルダーの選択

そのまま[次へ]をクリックします。デフォルトの設定で構いません。  
既存のフォルダーより、プログラムフォルダーを選択することも可能です。



## 8. インストール


インストールが開始されます。



## 9. PC の再起動

インストールが完了したら、コンピューターを再起動します。

「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、[完了]をクリックしてください。[完了]をクリックすると自動的に再起動が実行されます。



コンピューターの再起動が完了すると、デスクトップやスタートメニューに本製品のアイコンが追加されます。



※ 同時に IJCAD のライセンスを認証する為のアプリ、「B-rite Runtime 3」も追加されます。ライセンスの認証の為に必要なアプリケーションですので、削除しないようお願い致します。



## 05


## IJCAD の起動

## 05-01 ログインとライセンス認証

## 1. IJCAD の初回起動

デスクトップのアイコン上でマウスを 右クリックし、ショートカットメニューから [管理者として実行] をクリックして起動します。

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。



## 2. ログインの準備

IJCAD を起動すると、初めに認証画面が表示されます。


[ログイン]ボタンをクリックし、ログイン画面を表示します。



## 3. IJ アカウントへログイン

IJ アカウントへのログインが必要です。

登録したメールアドレスとパスワードを入力後、[ログイン]をクリックします。




ログインしたアカウントで評価版ライセンスの認証が行えると、IJCAD が起動します。

#### 4. ファイルの関連付けを設定

初回起動時は、DWG への関連付けについて以下の設定画面が表示されます。必要に応じて選択します。

推奨設定の「IJCAD は常に DWG ファイルに関連付けをします」を選択すると、DWG は常に IJCAD へ関連付けられます。以降は、DWG ファイルをダブルクリックすると、IJCAD が開きます。



#### 5. プライバシー設定

初回起動時は、プライバシー設定を行うダイアログが表示されます。下記のダイアログが表示されます。

プライバシー設定

**当社はお客様のプライバシーを尊重します**

当社は、製品の利用状況に関する情報を収集することで、お客様がどのように製品を使用されているかを分析し、より良い製品を提供することが可能になります。これらの情報は、お客様より同意を得て、収集・使用されます。お客様のプライバシー設定については、このダイアログでいつでも変更することができます。詳細については [プライバシーポリシー](#) をご参照ください。

---

製品を利用するための情報提供に同意します（必須）  
ライセンスの利用状況の把握 および その情報をお客様に提供するサービスの実現のために必要となります。

製品とサービスの品質向上のための情報提供に同意します  
当社は、お客様からご提供いただいた情報に基づいて品質を向上し、より良い製品を提供することが可能になります。

OK

必須項目の設定値は「オン」で固定(変更不可)です。

任意の項目につきましては、同意をして頂ける場合、チェックをお願いいたします。

[OK]ボタンをクリックするとダイアログが終了し、以後の製品起動時には表示されません。

取得する個人情報と利用目的の詳細につきましては、下記 WEB ページに記載いたしております。

<https://www.ijcad.jp/privacy/>

## 6. IJCAD の起動

以上で、IJCAD の起動が完了しました。

## 06

## ライセンス利用チームからメンバーを退出させる

## 06-01 ライセンス利用チームからメンバーを退出させる

部署移動や退職など、チーム内で IJCAD を使用しなくなった等の理由でメンバーを退出させたい場合、[ライセンスの管理]>[メンバー管理]からメンバーを退出させることが可能です。

メンバー 招待中 0

キーワードで検索 

全 4 件 < 1 > 

| 名前                                                                                             | メールアドレス    | ロール  | 退出                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  [redacted]   | [redacted] | メンバー |    |
|  [redacted]   | [redacted] | メンバー |    |
|  [redacted]  | [redacted] | 管理者  |   |
|  [redacted] | [redacted] | 管理者  |  |

## 07

## 権限の違いについて

## 07-01 権限の違いについて

IJStore では、アカウントの権限により可能な操作が異なります。

権限は以下 3 つの種類があります。

※権限については、メンバーの招待時に設定、またはライセンスの管理画面から変更する事が可能です。

- 管理者
- メンバー
- メンバー(セルフ貸出権限)

以下各管理者について説明します。

**■ 管理者**

※ライセンスの納品者は、必ず管理者となります。

管理者権限では、[ライセンスの管理]画面を開く事が可能です。

具体的にできることは以下です。

- メンバーの招待
- メンバーの権限変更
- メンバーの退出
- ライセンスの割り当て
- タイムアウトの設定
- 認可ファイルの発行(ファイル貸出)

**■ メンバー**

メンバー権限では、[ライセンスの管理]画面を開く事が出来ません。

管理者が割り当てたライセンスを利用する事が可能です。

**■ メンバー(セルフ貸出権限)**

メンバー(セルフ貸出権限)権限では、メンバー権限に加えセルフ貸出が可能です。

セルフ貸出については、以下の点にご注意下さい。

- メンバーの貸出状況は、管理者によって解除することは出来ません。  
必ず貸出しているマシンから貸出の解除を行って頂く必要があります。  
※貸し出しているマシンが故障した等で貸出の解除ができない場合、お問合せ下さい。
- セルフ貸出は、管理者の認証が不要で利用者の端末にて貸出する事が可能です。  
利用者に勝手に貸出されると管理が出来なくなるため、ご利用には十分ご注意下さい。

## 08

## IJCAD の更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

※更新インストールはバージョンアップとは異なり、同じ年度バージョン内でのアップデートを意味します。

例:

更新インストール：IJCAD 2025 SP0 → IJCAD 2025 SP1

バージョンアップ：IJCAD 2024 SP1 → IJCAD 2025 SP0


## 08-01 IJCAD の更新インストールについて

CUI やテンプレートなどのカスタマイズも、移行を行わずにそのまま引き継ぐことができますが、念のため事前にバックアップを行ってください。

- cuix ファイルなど  
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R25¥ja-JP¥Support
- テンプレートファイル  
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R25¥ja-JP¥Template


## 08-02 IJCAD の更新インストール手順

1. 最新版インストーラーのダウンロード  
最新版のインストーラーを、「04-01 IJCAD のダウンロード」を参考にダウンロードします。
2. インストーラーの起動  
ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックし管理者として実行して下さい。インストーラーが起動します。



### 3. 更新インストール

インストーラー起動後、下記のようなダイアログが表示されますので[はい]をクリックします。



### 4. インストール

インストールが開始されますので、完了までお待ちください。

### 5. PCの再起動

インストールが完了したら、コンピューターを再起動します。

「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、[完了]をクリックしてください。[完了]をクリックすると自動的に再起動が実行されます。



以上で更新インストールが完了です。

- ※ 万が一更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

## 09

## IJCAD のアンインストール


## 09-01 IJCAD のアンインストール

アンインストールは、[アプリと機能]、[コントロールパネル]からの 2 つの方法で可能です。

## ◆ アンインストール手順(アプリと機能)


## 1. アンインストールの画面へ

スタートメニューを右クリックして[アプリと機能]をクリックした後、以下の手順にてアンインストールのメニューを開きます。




## 2. アンインストール

インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。



## 3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



#### 4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan  
¥IJCAD(製品名またはグレード)¥R25

### ◆ アンインストール手順(コントロールパネル)


#### 1. アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール]を選択します。




#### 2. アンインストール

リストより[アンインストールしたい IJCAD]を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから[アンインストール]をクリックしてください。




インストーラーが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。



### 3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



### 4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:\Users\%(ユーザー名)\AppData\Roaming\IntelliJapan  
 \IJCAD(製品名またはグレード)\R25

※IJCAD をご利用されない場合、B-rite Runtime 3 も同時にアンインストールをお願いいたします。

手順は IJCAD のアンインストールと同様、[アプリと機能]、[コントロールパネル]からアンインストールが可能です。ユーザーデータの削除は必要ございません。