

IJCAD

マルチライセンス セットアップマニュアル

【ユーザー向け】





マルチライセンス セットアップマニュアル<ユーザー向け>

目次

01 インストールの前に

- 01-01 IJCADを導入する手順004
- 01-02 推奨動作環境004
- 01-03 注意事項005

02 IJ アカウントの作成

- 02-01 IJ アカウントの登録・ログイン006

03 ライセンスの利用方法

- 03-01 ライセンス利用チームに所属する008

04 IJCAD のインストール

- 04-01 IJCAD のダウンロード009
- 04-02 IJCAD のインストール 011

05 IJCAD の起動

05-01 ログインとライセンス認証	015
--------------------------	-----

06 ライセンス利用チームから退出する

06-01 利用チームから退出する	018
-------------------------	-----

07 IJCAD の更新インストール

07-01 IJCAD の更新インストールについて	019
07-02 IJCAD の更新インストール手順	019

08 IJCAD のアンインストール

08-01 IJCAD のアンインストール	021
-----------------------------	-----

改訂履歴

2025 年 2 月 3 日 マルチライセンス セットアップマニュアル【ユーザー向け】 初版発行
2025 年 9 月 29 日 マルチライセンス セットアップマニュアル【ユーザー向け】 第二版発行
2026 年 2 月 2 日 マルチライセンス セットアップマニュアル【ユーザー向け】 第三版発行

01 インストールの前に

本マニュアルは、ライセンスの管理者が作成したライセンス利用チームに所属し、IJCAD を使用する方向けのマニュアルです。

01-01 IJCAD を導入する手順



01-02 推奨動作環境

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

なお、動作環境は予告なく変更される場合がございます。最新情報は、IJCAD ヘルプセンター (<https://support.ijcad.jp/hc/ja>) にてご確認ください。

CPU	Core i5 以上を推奨
RAM	最低動作環境 4GB 推奨動作環境 8GB 以上 ※図面データの容量によってはより高い RAM 環境が必要になる場合があります。
HDD(SSD)	PF:700MB 以上 Civil:800MB 以上 Mechanical:900MB 以上 Electrical:850MB Arch/ Arch+:1.0GB 以上

対応 OS	Windows 10 バージョン 22H2 Windows 11 バージョン 23H2(IJCAD SP1のみ 24H2) 64bit OS 推奨
ディスプレイ カード	推奨動作環境 2GB GPU (Intel(R) HD Graphics 4000 などのオンボードグラフィックでの 動作実績もあり)
その他	.NET Framework 4.8(※)
	[VBA を使用するユーザーのみ] Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(※)

※ .NET Framework 4.8 について

お使いのパソコンに「.NET Framework 4.8」がインストールされていない場合は、
下記 IJCAD 環境設定用モジュールダウンロードページよりダウンロードしてください。

(<https://service.ijcad.jp/product/download/tool>)

※ Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージについて

お使いのパソコンに「Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable」がインストールされて
いない場合は、ご自身で Microsoft の WEB サイトよりインストールを行って頂くようお願いいたします。

01-03 注意事項

■ 「新ライセンス方式の IJCAD(シングル、マルチ、新USB)」は、IJCAD 2023 までの製品とは異なるアプリケーションです。「新ライセンス方式の IJCAD(シングル、マルチ、新USB)」がインストールされていない場合、別途アプリケーションのインストールが必要です。

■ 各製品により、アイコンが異なります。製品毎のアイコンは以下です。

▼PF



▼Civil



▼Mechanical/Mechanical+



▼Electrical



▼Arch/Arch+



02

IJ アカウントの作成

02-01 IJ アカウントの登録・ログイン

IJ アカウントは、以下の3つのサイトと共通のアカウントです。

既に以下のサイトでアカウントをお持ちの場合、IJ アカウントへの新規登録は不要です。お手持ちのアカウントを使用して IJ アカウントへログインをすることができます。

- IJCAD.jp (<https://www.ijcad.jp/>)
- 【旧】IJCAD サブスクリプション特典サイト (<https://subs.ijcad.jp/>)
- CAD データ変換サービス【DARE】(<https://www.caddare.com/>)

1. IJStore へアクセス

IJ アカウントの登録やログインを行うために、IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)へアクセスします。

2. 新規登録

メールアドレス、パスワードを入力し、[新規登録]ボタンをクリックします。

3. 登録メールアドレスの確認

登録したアドレスに「【IJCAD】仮登録完了のお知らせ」というタイトルのメールが届きます。
メール内のリンクをクリックしてください。

【IJCAD】仮登録完了のお知らせ 受信トレイ

***** 様

この度はIJ Storeへご登録をいただき、ありがとうございます。

作成されたアカウントは仮登録の状態のため、
下記URLをクリックして、本登録を行ってください。

こちらのメールにお心当たりのない場合は、URLをクリックせず、本メールを破棄していただきますようお願いいたします。

本メールアドレスは送信専用のため、返信は受け付けておりません。
ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

◆システムメトリックス株式会社
〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-15-20 (ie丸の内ビルディング 11F)

・IJCADアカウント : <https://account.ijcad.jp/>
・お問い合わせ : <https://support.ijcad.jp/hc/ja/requests/new>

4. 初回ログイン

「ユーザーの本登録」というメッセージが開きますので、[ログイン]ボタンをクリックします。

[ホーム](#) / ユーザーの本登録

ユーザーの本登録

✔ ユーザーの本登録を完了しました。

[ホームへ](#)

[ログイン](#)

手順 2. で設定したメールアドレスとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックして下さい。

<p>ログイン</p> <p>Google Microsoft</p> <p>Or continue with email</p> <p>メールアドレス*</p> <p>パスワード*</p> <p>*大文字、小文字を区別しています。ご注意ください。 > パスワードを忘れた場合</p> <p>ログイン</p>	<p>新規登録</p> <p>Google Microsoft</p> <p>Or continue with email</p> <p>メールアドレス*</p> <p>パスワード*</p> <p>*大文字、小文字を区別しています。ご注意ください。 *パスワードは8文字以上で入力してください。</p> <p>新規登録</p>
---	---

5. 本登録の完了

マイページが表示され、IJCAD アカウントの登録の完了です。

以上で、IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)が利用可能となります。

03

ライセンスの利用方法

03-01 ライセンス利用チームに所属する

会社・グループが保有するライセンスを使用する場合、そのライセンス利用チームに所属する必要があります。

1. ライセンス利用チームへの招待の承認を行う

社内の購入者もしくは管理社の方からチームへの招待が行われます。

「【IJCAD】〇〇様よりライセンスチームに招待されました」というメールが届いたら、メール内のリンクをクリックしてください。



2. 承認の完了

「チームの承認」ページにて、[承認する]ボタンをクリックして下さい。

チームの承認

① 〇〇〇 チームに招待されています。

オーナー名: 〇〇〇〇
メールアドレス: 〇〇〇〇@〇〇〇〇.jp

これにて招待されたライセンス利用チームに所属が完了し、チームが保有しているライセンスを使用出来るようになります。

- ※ ライセンスの貸し出しをしている状態で他のライセンス利用チームに所属する事はできません。
- 必ず、ライセンスの返却を行ってから招待を受ける様お願いいたします。
- なお、貸し出し機能については【マルチライセンス運用マニュアル】をご覧ください。

04

IJCAD のインストール

04-01 IJCAD のダウンロード

IJCAD のインストーラーを、下記の手順でダウンロードします。

◆ ダウンロード可能ソフトからダウンロードする

1. IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)にログイン
登録したメールアドレスとパスワードでログインします。
2. ダウンロードページを開く
サイドメニュー内の[ライセンスの利用]>[ダウンロード可能ソフト]をクリックします。



3. インストーラーのダウンロード

ダウンロードの列のアイコンをクリックすると、製品のインストーラーがダウンロードされます。



📁 ダウンロード可能ソフト

シングル・グループ化済みマルチライセンスは、割り当てを実施したのちに起動が可能です。

キーワードで検索 

全 1 件

< 1 > 

アプリ名	最新バージョン	ダウンロード
 IJCAD PRO	(Build)	


- ※ライセンス利用チームに所属が完了していないと、ライセンスが表示されません。
 ※ダウンロード可能ソフトが複数あり、どれをダウンロードすれば良いかわからない場合
 管理者の方にご相談下さい。

◆ 製品ダウンロードからダウンロードする

1. IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)にログイン
登録したメールアドレスとパスワードでログインします。
2. 製品ダウンロードページを開く
サイドメニュー内の[ライセンス管理]>[製品ダウンロード]をクリックします。




3. インストーラーのダウンロード
[ダウンロード]をクリックすると、製品のインストーラーがダウンロードされます。



04-02 IJCAD のインストール


1. インストーラーを展開(解凍)

ダウンロードした IJCAD のインストーラーを右クリックし、[すべて展開]をクリックします。
インストーラーは、圧縮状態のファイルです。必ず展開(解凍)を行ってください。




2. 展開先の選択

「展開先の選択とファイルの展開」ダイアログが表示されます。
展開先を変更する必要はございません。そのまま、[展開]をクリックします。




展開(解凍)が完了すると、インストーラー名に基づいたフォルダが作成されます。



3. セットアップの実行

展開(解凍)で作成されたフォルダを開き、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックしてショートカットメニューを表示します。
メニューから[管理者として実行]を探し、クリックします。



「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示される場合があります。「はい」をクリックすると、インストーラーが起動します。

4. インストーラーの起動


インストーラーが起動したら、[次へ]をクリックします。



5. 使用許諾契約の確認


IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認ください。

ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』の チェックボックスにチェックをつけて [次へ]をクリックします。




6. インストール先の選択

そのまま[次へ]をクリックします。デフォルトの設定で構いません。
[参照]より、インストール先のフォルダを選択することも可能です。




7. プログラムフォルダーの選択

そのまま[次へ]をクリックします。デフォルトの設定で構いません。
既存のフォルダーより、プログラムフォルダーを選択することも可能です。



8. インストール


インストールが開始されます。



9. PCの再起動

インストールが完了したら、コンピューターを再起動します。


「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、[完了]をクリックしてください。[完了]をクリックすると自動的に再起動が実行されます。



コンピューターの再起動が完了すると、デスクトップやスタートメニューに本製品のアイコンが追加されます。



※ 同時に IJCAD のライセンスを認証する為のアプリ、「B-rite Runtime 3」も追加されます。ライセンスの認証の為に必要なアプリケーションですので、削除しないようお願い致します。



05


IJCAD の起動

05-01 ログインとライセンス認証

1. IJCAD の初回起動

デスクトップのアイコン上でマウスを 右クリックし、ショートカットメニューから [管理者として実行] をクリックして起動します。

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。



2. ログインの準備

IJCAD を起動すると、初めに認証画面が表示されます。


[ログイン]ボタンをクリックし、ログイン画面を表示します。



3. IJ アカウントへログイン

IJ アカウントへのログインが必要です。

「02-01 IJ アカウントの登録・ログイン」で登録したメールアドレスとパスワードを入力後、[ログイン]をクリックします。




ログインしたアカウントでライセンスの認証が行えると、IJCAD が起動します。

4. ファイルの関連付けを設定


初回起動時は、DWG への関連付けについて以下の設定画面が表示されます。必要に応じて選択します。推奨設定の「IJCAD は常に DWG ファイルに関連付けをします」を選択すると、DWG は常に IJCAD へ関連付けられます。

以降は、DWG ファイルをダブルクリックすると、IJCAD が開きます。



5. プライバシー設定

初回起動時は、プライバシー設定を行うダイアログが表示されます。下記のダイアログが表示されます。



必須項目の設定値は「オン」で固定(変更不可)です。

任意の項目につきましては、同意をして頂ける場合、チェックをお願いいたします。

[OK]ボタンをクリックするとダイアログが終了し、以後の製品起動時には表示されません。

取得する個人情報と利用目的の詳細につきましては、下記 WEB ページに記載いたしております。

<https://www.ijcad.jp/privacy/>

6. IJCAD の起動

以上で、IJCAD の起動が完了しました。

06

ライセンス利用チームから退出する

06-01 利用チームから退出する

部署移動などで、所属しているライセンス利用チームから外れる場合、ライセンス利用チームを退出する事が可能です。

1. 利用チームの管理を開く

サイドメニュー内の [ライセンスの管理]>[利用チームの管理] をクリックします。



2. 退出する

現在所属しているライセンス利用チームが上に表示されていますので退出する場合、[退出する]ボタンをクリックして下さい。

利用チーム



自分のチーム



招待されたチームを退出すると、自分のチームのライセンスが利用できるようになります

退出する

07

IJCAD の更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

※更新インストールはバージョンアップとは異なり、同じ年度バージョン内でのアップデートを意味します。

例:

更新インストール：IJCAD 2025 SP0 → IJCAD 2025 SP1

バージョンアップ：IJCAD 2024 SP1 → IJCAD 2025 SP0


07-01 IJCAD の更新インストールについて

CUI やテンプレートなどのカスタマイズも、移行を行わずにそのまま引き継ぐことができますが、念のため事前にバックアップを行ってください。

- cuix ファイルなど
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R25¥ja-JP¥Support
- テンプレートファイル
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R25¥ja-JP¥Template


07-02 IJCAD の更新インストール手順

1. 最新版インストーラーのダウンロード
最新版のインストーラーを、「04-01 IJCAD のダウンロード」を参考にダウンロードします。
2. インストーラーの起動
ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックし管理者として実行して下さい。インストーラーが起動します。



3. 更新インストール

インストーラー起動後、下記のようなダイアログが表示されますので[はい]をクリックします。



4. インストール

インストールが開始されますので、完了までお待ちください。

5. PCの再起動

インストールが完了したら、コンピューターを再起動します。

「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、[完了]をクリックしてください。[完了]をクリックすると自動的に再起動が実行されます。



以上で更新インストールが完了です。

- ※ 万が一更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

08

IJCAD のアンインストール


08-01 IJCAD のアンインストール

アンインストールは、[アプリと機能]、[コントロールパネル]からの 2 つの方法で可能です。

◆ アンインストール手順(アプリと機能)


1. アンインストールの画面へ

スタートメニューを右クリックして[アプリと機能]をクリックした後、以下の手順にてアンインストールのメニューを開きます。




2. アンインストール

インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。



3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD(製品名またはグレード)¥R25

◆ アンインストール手順(コントロールパネル)

1. アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール]を選択します。

▼Windows10




▼Windows11




2. アンインストール

リストより[アンインストールしたい IJCAD]を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから[アンインストール]をクリックしてください。




インストーラーが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。



3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:\¥Users¥(ユーザー名)\¥AppData\¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD(製品名またはグレード)\¥R25

※IJCAD をご利用されない場合、B-rite Runtime 3 も同時にアンインストールをお願いいたします。

手順は IJCAD のアンインストールと同様、[アプリと機能]、[コントロールパネル]からアンインストールが可能です。ユーザーデータの削除は必要ございません。