

IJCAD

マルチライセンス セットアップマニュアル

【ユーザー向け】





マルチライセンス セットアップマニュアル<ユーザー向け>

目次

01 インストールの前に

- 01-01 [IJCADを導入する手順](#)004
- 01-02 [推奨動作環境](#)004
- 01-03 [注意事項](#)005

02 IJ アカウントの作成

- 02-01 [IJ アカウントの登録・ログイン](#)006

03 ライセンスの利用方法

- 03-01 [ライセンス利用チームに所属する](#)008

04 IJCAD のインストール

- 04-01 [IJCAD のダウンロード](#)009
- 04-02 [IJCAD のインストール](#) 011

05**IJCAD の起動**

05-01	ログインとライセンス認証	015
-------	------------------------------	-----

06**ライセンス利用チームから退出する**

06-01	利用チームから退出する	018
-------	-----------------------------	-----

07**IJCAD の更新インストール**

07-01	IJCAD の更新インストールについて	019
-------	-------------------------------------	-----

07-02	IJCAD の更新インストール手順	019
-------	-----------------------------------	-----

08**IJCAD のアンインストール**

08-01	IJCAD のアンインストール	021
-------	---------------------------------	-----

改訂履歴

2026年2月2日 マルチライセンス セットアップマニュアル【ユーザー向け】 初版発行
2026年3月2日 マルチライセンス セットアップマニュアル【ユーザー向け】 第二版発行
2026年4月1日 マルチライセンス セットアップマニュアル【ユーザー向け】 第三版発行
2026年6月1日 マルチライセンス セットアップマニュアル【ユーザー向け】 第四版発行

01 インストールの前に

本マニュアルは、ライセンスの管理者が作成したライセンス利用チームに所属し、IJCAD を使用する方向けのマニュアルです。

01-01 IJCAD を導入する手順



01-02 推奨動作環境

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

なお、動作環境は予告なく変更される場合がございます。最新情報は、IJCAD ヘルプセンター (<https://support.ijcad.jp/hc/ja>) にてご確認ください。

CPU	最低動作環境 Core i 5 推奨動作環境 Core i 7 以上
RAM	最低動作環境 8GB 推奨動作環境 16GB 以上 ※図面データの容量によってはより高い RAM 環境が必要になる場合があります。
HDD(SSD)	PF:1.82GB 以上 Civil:1.37GB 以上 Mechanical:2.01GB 以上 Electrical:1.91GB 以上

	Arch/ Arch+:1.0GB 以上
対応 OS	Windows 11 バージョン 24H2
ディスプレイ カード	推奨動作環境 2GB GPU (Intel(R) HD Graphics 4000 などのオンボードグラフィックでの 動作実績もあり)
その他	.NET 8(※)
	[VBA を使用するユーザーのみ] Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(※)

※ .NET 8 について

お使いの PC に .NET 8 がインストールされていない場合、
IJCAD 2026 のインストールとともに .NET 8 もインストールされます。

※ Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージについて

お使いのパソコンに「Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable」がインストールされて
いない場合は、ご自身で Microsoft の WEB サイトよりインストールを行って頂くようお願いいたします。

01-03 注意事項

- インストール時、同時に「B-rite Runtime 3」という名称のアプリケーションもインストールされます。
B-rite Runtime 3 は、製品を起動する為に必要なアプリケーションですので、
削除しないようお願い致します。



◀ B-rite Runtime 3 製品アイコン

- 各製品により、アイコンが異なります。製品毎のアイコンは以下です。

▼PF



▼Civil



▼Mechanical/Mechanical+



▼Electrical



▼Arch/Arch+



02

IJ アカウントの作成

02-01 IJ アカウントの登録・ログイン

IJ アカウントは、以下の3つのサイトと共通のアカウントです。

既に以下のサイトでアカウントをお持ちの場合、IJ アカウントへの新規登録は不要です。お手持ちのアカウントを使用して IJ アカウントへログインをすることができます。

- IJCAD.jp (<https://www.ijcad.jp/>)
- CAD データ変換サービス【DARE】(<https://www.caddare.com/>)

1. IJStore へアクセス

IJ アカウントの登録やログインを行うために、IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)へアクセスします。

The image shows two side-by-side web forms. The left form is titled 'ログイン' (Login) and the right form is titled '新規登録' (New Registration). Both forms have identical input fields: 'メールアドレス*' (Email address) with the example 'hello@ijcad.jp' and 'パスワード*' (Password) with the placeholder 'パスワードを入力してください' (Please enter your password). Above the email field, there are buttons for 'Google' and 'Microsoft' login, and a link 'Or continue with email'. Below the password field, there are instructions: '*大文字、小文字を区別しています。ご注意ください。' (Uppercase and lowercase letters are distinguished. Please be careful.) and a link '> パスワードを忘れた場合' (Forgot your password?). The 'ログイン' form has a blue 'ログイン' button, while the '新規登録' form has a blue '新規登録' button.


2. 新規登録

メールアドレス、パスワードを入力し、[新規登録]ボタンをクリックします。

The image shows a screenshot of the IJCAD website's user interface. At the top, there are navigation links: 'ホーム' (Home), 'サポート' (Support), 'ログイン' (Login), and '新規登録' (New Registration). The '新規登録' button is highlighted with a red box. Below the navigation, there are two forms: 'ログイン' (Login) on the left and '新規登録' (New Registration) on the right. The '新規登録' form is the focus, showing the 'メールアドレス*' and 'パスワード*' fields. The 'パスワード*' field has a red box around it, and the '新規登録' button is also highlighted with a red box. The same instructions and links as in the previous screenshot are visible below the password field.


3. 登録メールアドレスの確認

登録したアドレスに「【IJCAD】仮登録完了のお知らせ」というタイトルのメールが届きます。
メール内のリンクをクリックしてください。



4. 初回ログイン

「ユーザーの本登録」というメッセージが開きますので、[ログイン]ボタンをクリックします。



手順 2. で設定したメールアドレスとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックして下さい。

ログイン

[Google](#) [Microsoft](#)

Or continue with email

メールアドレス*

パスワード*

*大文字、小文字を区別しています。ご注意ください。
> [パスワードを忘れた場合](#)

[ログイン](#)

新規登録

[Google](#) [Microsoft](#)

Or continue with email

メールアドレス*

パスワード*

*大文字、小文字を区別しています。ご注意ください。
*パスワードは8文字以上で入力してください。

[新規登録](#)

5. 本登録の完了

マイページが表示され、IJCAD アカウントの登録の完了です。

以上で、IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)が利用可能となります。

03

ライセンスの利用方法


03-01 ライセンス利用チームに所属する

会社・グループが保有するライセンスを使用する場合、そのライセンス利用チームに所属する必要があります。

1. ライセンス利用チームへの招待の承認を行う

社内の購入者もしくは管理社の方からチームへの招待が行われます。


「【IJCAD】〇〇様よりライセンスチームに招待されました」というメールが届いたら、メール内のリンクをクリックしてください。



2. 承認の完了

「チームの承認」ページにて、[承認する]ボタンをクリックして下さい。

チームの承認



これにて招待されたライセンス利用チームに所属が完了し、チームが保有しているライセンスを使用出来るようになります。

※ ライセンスの貸し出しをしている状態で他のライセンス利用チームに所属する事はできません。

必ず、ライセンスの返却を行ってから招待を受ける様お願いいたします。

なお、貸し出し機能については【マルチライセンス運用マニュアル】をご覧ください。

04

IJCAD のインストール

04-01 IJCAD のダウンロード

IJCAD のインストーラーを、下記の手順でダウンロードします。

◆ ダウンロード可能ソフトからダウンロードする

1. IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)にログイン
登録したメールアドレスとパスワードでログインします。
2. ダウンロードページを開く
サイドメニュー内の[ライセンスの利用]>[ダウンロード可能ソフト]をクリックします。



3. インストーラーのダウンロード
ダウンロードの列のアイコンをクリックすると、製品のインストーラーがダウンロードされます。



📁 ダウンロード可能ソフト

シングル・グループ化済みマルチライセンスは、割り当てを実施したのちに起動が可能です。

キーワードで検索 

全 1 件

< 1 > 

アプリ名	最新バージョン	ダウンロード
 IJCAD PRO	(Build)	


- ※ライセンス利用チームに所属が完了していないと、ライセンスが表示されません。
 ※ダウンロード可能ソフトが複数あり、どれをダウンロードすれば良いかわからない場合
 管理者の方にご相談下さい。

◆ 製品ダウンロードからダウンロードする

1. IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)にログイン
登録したメールアドレスとパスワードでログインします。
2. 製品ダウンロードページを開く
サイドメニュー内の[ライセンス管理]>[製品ダウンロード]をクリックします。




3. インストーラーのダウンロード
[ダウンロード]をクリックすると、製品のインストーラーがダウンロードされます。



04-02 IJCAD のインストール


1. インストーラーを展開(解凍)

ダウンロードした IJCAD のインストーラーを右クリックし、[すべて展開]をクリックします。
インストーラーは、圧縮状態のファイルです。必ず展開(解凍)を行ってください。




2. 展開先の選択

「展開先の選択とファイルの展開」ダイアログが表示されます。
展開先を変更する必要はございません。そのまま、[展開]をクリックします。




展開(解凍)が完了すると、インストーラー名に基づいたフォルダが作成されます。



3. セットアップの実行

展開(解凍)で作成されたフォルダを開き、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックしてショートカットメニューを表示します。
メニューから[管理者として実行]を探し、クリックします。



「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示される場合があります。「はい」をクリックすると、インストーラーが起動します。

4. インストーラーの起動

インストーラーが起動したら、[次へ]をクリックします。



5. 使用許諾契約、及びメンテナンス・サービス規約、サポートポリシーの確認

IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書、及びメンテナンス・サービス規約、サポートポリシー(リンク先)をご確認ください。

ご同意いただける場合は 2 点のチェックボックスにチェックをつけて[次へ]をクリックします。



6. インストール先の選択

そのまま[次へ]をクリックします。デフォルトの設定で構いません。
[参照]より、インストール先のフォルダを選択することも可能です。



7. インストール

インストールが開始されます。



8. インストールの完了

[終了]をクリックすると終了し、[開始]をクリックすると IJCAD が起動します。



インストールが完了すると、デスクトップやスタートメニューに 本製品のアイコンが追加されます。



※ 同時に IJCAD のライセンスを認証する為のアプリ、「B-rite Runtime 3」も追加されます。ライセンスの認証の為に必要なアプリケーションですので、削除しないようお願い致します。



05

IJCAD の起動

05-01 ログインとライセンス認証

1. IJCAD の初回起動

デスクトップ上の IJCAD アイコンをダブルクリックし、IJCAD を起動します。



- ※ 基本はインストールユーザーと同じユーザーにて利用頂くことが前提ですが、やむを得ずインストールユーザーと異なるユーザーで利用される際には、以下の記事をご参照下さい。
[インストールユーザーと異なるユーザーで利用する場合の注意点](#)

2. ログインの準備

IJCAD を起動すると、初めに認証画面が表示されます。

[ログイン]ボタンをクリックし、ログイン画面を表示します。




- ※ 「ブラウザを使用する」にチェックを入れていただく事で、通常使用しているブラウザを経由してログインが行われます。

3. IJ アカウントへログイン

IJ アカウントへのログインが必要です。

「02-01 IJ アカウントの登録・ログイン」で登録したメールアドレスとパスワードを入力後、[ログイン]をクリックします。




ログインしたアカウントでライセンスの認証が行えると、IJCAD が起動します。

4. ファイルの関連付けを設定


初回起動時は、DWG への関連付けについて以下の設定画面が表示されます。必要に応じて選択します。推奨設定の「IJCAD は常に DWG ファイルに関連付けをします」を選択すると、DWG は常に IJCAD へ関連付けられます。

以降は、DWG ファイルをダブルクリックすると、IJCAD が開きます。



5. プライバシー設定

初回起動時は、プライバシー設定を行うダイアログが表示されます。下記のダイアログが表示されます。



必須項目の設定値は「オン」で固定(変更不可)です。

[OK]ボタンをクリックするとダイアログが終了し、以後の製品起動時には表示されません。

取得する個人情報と利用目的の詳細につきましては、下記 WEB ページに記載いたしております。

<https://www.ijcad.jp/privacy/>

6. IJCAD の起動

以上で、IJCAD の起動が完了しました。

06

ライセンス利用チームから退出する

06-01 利用チームから退出する

部署移動などで、所属しているライセンス利用チームから外れる場合、ライセンス利用チームを退出する事が可能です。

1. 利用チームの管理を開く

サイドメニュー内の [ライセンスの管理]>[利用チームの管理] をクリックします。



2. 退出する

現在所属しているライセンス利用チームが上に表示されていますので退出する場合、[退出する]ボタンをクリックして下さい。

利用チーム



自分のチーム



招待されたチームを退出すると、自分のチームのライセンスが利用できるようになります

退出する

07

IJCAD の更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

※更新インストールはバージョンアップとは異なり、同じ年度バージョン内でのアップデートを意味します。

例:

更新インストール： IJCAD 2026 SP0 → IJCAD 2026 SP1

バージョンアップ： IJCAD 2025 SP1 → IJCAD 2026 SP0


07-01 IJCAD の更新インストールについて

CUI やテンプレートなどのカスタマイズも、移行を行わずにそのまま引き継ぐことができますが、念のため事前にバックアップを行ってください。

- cuix ファイルなど
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R(バージョン下 2 桁)¥ja-JP¥Support
- テンプレートファイル
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R(バージョン下 2 桁)¥ja-JP¥Template


07-02 IJCAD の更新インストール手順

1. 最新版インストーラーのダウンロード
最新版のインストーラーを、「04-01 IJCAD のダウンロード」を参考にダウンロードします。
2. インストーラーの起動
ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックし管理者として実行して下さい。インストーラーが起動します。



3. 更新インストール

インストーラー起動後、下記のようなダイアログが表示されますので[はい]をクリックします。



4. インストール

インストールが開始されますので、完了までお待ちください。

以上で更新インストールが完了です。

- ※ 万が一更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

08

IJCAD のアンインストール

08-01 IJCAD のアンインストール

◆ アンインストール手順(アプリと機能)

1. アンインストールの画面へ

Windows スタートメニューを右クリックし、


[設定]>[アプリ]>[インストールされているアプリ]をクリックした後

以下の手順にてアンインストールのメニューを開きます。



2. アンインストール

インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。



3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:\¥Users¥(ユーザー名)\¥AppData\¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD(製品名またはグレード)\¥R(バージョン下2桁)

◆ アンインストール手順(コントロールパネル)


1. アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール]を選択します。



2. アンインストール

リストより[アンインストールしたい IJCAD]を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから[アンインストール]をクリックしてください。



インストーラーが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。



3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan

¥IJCAD(製品名またはグレード)¥R(バージョン下2桁)

※IJCAD をご利用されない場合、B-rite Runtime 3 も同時にアンインストールをお願いいたします。

手順は IJCAD のアンインストールと同様、[\[アプリと機能\]](#)、[\[コントロールパネル\]](#)からアンインストールが可能です。ユーザーデータの削除は必要ございません。