

IJCAD

マルチライセンス セットアップマニュアル

【ユーザー向け】





マルチライセンス セットアップマニュアル<ユーザー向け>

目次

01 インストールの前に

- 01-01 [IJCADを導入する手順](#)004
- 01-02 [推奨動作環境](#)004
- 01-03 [注意事項](#)005

02 IJ アカウントの作成

- 02-01 [IJ アカウントの登録・ログイン](#)006

03 ライセンスの利用方法

- 03-01 [ライセンス利用チームに所属する](#)008

04 IJCAD のインストール

- 04-01 [IJCAD のダウンロード](#)009
- 04-02 [IJCAD のインストール](#) 011

05**IJCAD の起動**

05-01	ログインとライセンス認証	015
-------	------------------------------------	-----

06**ライセンス利用チームから退出する**

06-01	利用チームから退出する	018
-------	-----------------------------------	-----

07**IJCAD の更新インストール**

07-01	IJCAD の更新インストールについて	019
-------	-------------------------------------------	-----

07-02	IJCAD の更新インストール手順	019
-------	-----------------------------------------	-----

08**IJCAD のアンインストール**

08-01	IJCAD のアンインストール	021
-------	---------------------------------------	-----

改訂履歴

2026年2月2日 マルチライセンス セットアップマニュアル【ユーザー向け】 初版発行
2026年3月2日 マルチライセンス セットアップマニュアル【ユーザー向け】 第二版発行
2026年4月1日 マルチライセンス セットアップマニュアル【ユーザー向け】 第三版発行

01 インストールの前に

本マニュアルは、ライセンスの管理者が作成したライセンス利用チームに所属し、IJCAD を使用する方向けのマニュアルです。

01-01 IJCAD を導入する手順



01-02 推奨動作環境

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

なお、動作環境は予告なく変更される場合がございます。最新情報は、IJCAD ヘルプセンター (<https://support.ijcad.jp/hc/ja>) にてご確認ください。

CPU	最低動作環境 Core i 5 推奨動作環境 Core i 7 以上
RAM	最低動作環境 8GB 推奨動作環境 16GB 以上 ※図面データの容量によってはより高い RAM 環境が必要になる場合があります。
HDD(SSD)	PF:1.82GB 以上 Civil:1.37GB 以上 Mechanical:2.01GB 以上 Electrical:850MB

	Arch/ Arch+:1.0GB 以上
対応 OS	Windows 11 バージョン 24H2
ディスプレイ カード	推奨動作環境 2GB GPU (Intel(R) HD Graphics 4000 などのオンボードグラフィックでの 動作実績もあり)
その他	.NET 8(※)
	[VBA を使用するユーザーのみ] Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(※)

※ .NET 8 について

お使いの PC に .NET 8 がインストールされていない場合、
IJCAD 2026 のインストールとともに .NET 8 もインストールされます。

※ Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージについて

お使いのパソコンに「Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable」がインストールされて
いない場合は、ご自身で Microsoft の WEB サイトよりインストールを行って頂くようお願いいたします。

01-03 注意事項

- インストール時、同時に「B-rite Runtime 3」という名称のアプリケーションもインストールされます。
B-rite Runtime 3 は、製品を起動する為に必要なアプリケーションですので、
削除しないようお願い致します。



◀ B-rite Runtime 3 製品アイコン

- 各製品により、アイコンが異なります。製品毎のアイコンは以下です。

▼PF



▼Civil



▼Mechanical/Mechanical+



▼Electrical



▼Arch/Arch+



02

IJ アカウントの作成

02-01 IJ アカウントの登録・ログイン

IJ アカウントは、以下の3つのサイトと共通のアカウントです。

既に以下のサイトでアカウントをお持ちの場合、IJ アカウントへの新規登録は不要です。お手持ちのアカウントを使用して IJ アカウントへログインをすることができます。

- IJCAD.jp (<https://www.ijcad.jp/>)
- CAD データ変換サービス【DARE】(<https://www.caddare.com/>)

1. IJStore へアクセス

IJ アカウントの登録やログインを行うために、IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)へアクセスします。

The image shows two side-by-side web forms. The left form is titled 'ログイン' (Login) and the right form is titled '新規登録' (New Registration). Both forms have identical input fields: 'メールアドレス*' (Email address*) with the example 'hello@ijcad.jp', and 'パスワード*' (Password*) with the placeholder 'パスワードを入力してください' (Please enter your password). Above the email field, there are buttons for 'Google' and 'Microsoft' login, and the text 'Or continue with email'. Below the password field, there are instructions: '*大文字、小文字を区別しています。ご注意ください。' (Uppercase and lowercase letters are distinguished. Please be careful.) and a link '> パスワードを忘れた場合' (Forgot your password?). The 'ログイン' form has a blue 'ログイン' button, while the '新規登録' form has a blue '新規登録' button.


2. 新規登録

メールアドレス、パスワードを入力し、[新規登録]ボタンをクリックします。

The image shows a screenshot of the IJCAD website's user interface. At the top, there are navigation links: 'ホーム' (Home), 'サポート' (Support), 'ログイン' (Login), and '新規登録' (New Registration). The '新規登録' button is highlighted with a red box. Below the navigation, there are two forms: 'ログイン' (Login) on the left and '新規登録' (New Registration) on the right. The '新規登録' form is the focus, showing the 'メールアドレス*' and 'パスワード*' fields. The 'パスワード*' field has a red box around it, and the '新規登録' button is also highlighted with a red box. The same instructions and links as in the previous screenshot are visible below the password field.


3. 登録メールアドレスの確認

登録したアドレスに「【IJCAD】仮登録完了のお知らせ」というタイトルのメールが届きます。
メール内のリンクをクリックしてください。



4. 初回ログイン

「ユーザーの本登録」というメッセージが開きますので、[ログイン]ボタンをクリックします。



手順 2. で設定したメールアドレスとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックして下さい。

ログイン

Google Microsoft

Or continue with email

メールアドレス*

パスワード*

*大文字、小文字を区別しています。ご注意ください。
> [パスワードを忘れた場合](#)

ログイン

新規登録

Google Microsoft

Or continue with email

メールアドレス*

パスワード*

*大文字、小文字を区別しています。ご注意ください。
*パスワードは8文字以上で入力してください。

新規登録

5. 本登録の完了

マイページが表示され、IJCAD アカウントの登録の完了です。

以上で、IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)が利用可能となります。

03

ライセンスの利用方法


03-01 ライセンス利用チームに所属する

会社・グループが保有するライセンスを使用する場合、そのライセンス利用チームに所属する必要があります。

1. ライセンス利用チームへの招待の承認を行う

社内の購入者もしくは管理社の方からチームへの招待が行われます。


「【IJCAD】〇〇様よりライセンスチームに招待されました」というメールが届いたら、メール内のリンクをクリックしてください。



2. 承認の完了

「チームの承認」ページにて、[承認する]ボタンをクリックして下さい。

チームの承認



これにて招待されたライセンス利用チームに所属が完了し、チームが保有しているライセンスを使用出来るようになります。

- ※ ライセンスの貸し出しをしている状態で他のライセンス利用チームに所属する事はできません。
- 必ず、ライセンスの返却を行ってから招待を受ける様お願いいたします。
- なお、貸し出し機能については【マルチライセンス運用マニュアル】をご覧ください。

04

IJCAD のインストール

04-01 IJCAD のダウンロード

IJCAD のインストーラーを、下記の手順でダウンロードします。

◆ ダウンロード可能ソフトからダウンロードする

1. IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)にログイン
登録したメールアドレスとパスワードでログインします。
2. ダウンロードページを開く
サイドメニュー内の[ライセンスの利用]>[ダウンロード可能ソフト]をクリックします。



3. インストーラーのダウンロード
ダウンロードの列のアイコンをクリックすると、製品のインストーラーがダウンロードされます。



📁 ダウンロード可能ソフト

シングル・グループ化済みマルチライセンスは、割り当てを実施したのちに起動が可能です。

キーワードで検索 

全 1 件

< 1 > 

アプリ名	最新バージョン	ダウンロード
 IJCAD PRO	(Build)	


- ※ライセンス利用チームに所属が完了していないと、ライセンスが表示されません。
 ※ダウンロード可能ソフトが複数あり、どれをダウンロードすれば良いかわからない場合
 管理者の方にご相談下さい。

◆ 製品ダウンロードからダウンロードする

1. IJStore(<https://manage.ijcad.jp/>)にログイン
登録したメールアドレスとパスワードでログインします。
2. 製品ダウンロードページを開く
サイドメニュー内の[ライセンス管理]>[製品ダウンロード]をクリックします。




3. インストーラーのダウンロード
[ダウンロード]をクリックすると、製品のインストーラーがダウンロードされます。



04-02 IJCAD のインストール


1. インストーラーを展開(解凍)

ダウンロードした IJCAD のインストーラーを右クリックし、[すべて展開]をクリックします。
インストーラーは、圧縮状態のファイルです。必ず展開(解凍)を行ってください。




2. 展開先の選択

「展開先の選択とファイルの展開」ダイアログが表示されます。
展開先を変更する必要はございません。そのまま、[展開]をクリックします。




展開(解凍)が完了すると、インストーラー名に基づいたフォルダが作成されます。



3. セットアップの実行

展開(解凍)で作成されたフォルダを開き、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックしてショートカットメニューを表示します。

メニューから[管理者として実行]を探し、クリックします。



「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示される場合があります。「はい」をクリックすると、インストーラーが起動します。

4. インストーラーの起動

インストーラーが起動したら、[次へ]をクリックします。



5. 使用許諾契約、及びメンテナンス・サービス規約、サポートポリシーの確認

IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書、及びメンテナンス・サービス規約、サポートポリシー(リンク先)をご確認ください。

ご同意いただける場合は 2 点のチェックボックスにチェックをつけて[次へ]をクリックします。



6. インストール先の選択

そのまま[次へ]をクリックします。デフォルトの設定で構いません。
[参照]より、インストール先のフォルダを選択することも可能です。



7. インストール

インストールが開始されます。



8. インストールの完了

[終了]をクリックすると終了し、[開始]をクリックすると IJCAD が起動します。



インストールが完了すると、デスクトップやスタートメニューに 本製品のアイコンが追加されます。



※ 同時に IJCAD のライセンスを認証する為のアプリ、「B-rite Runtime 3」も追加されます。ライセンスの認証の為に必要なアプリケーションですので、削除しないようお願い致します。



05

IJCAD の起動

05-01 ログインとライセンス認証

1. IJCAD の初回起動

デスクトップ上の IJCAD アイコンをダブルクリックし、IJCAD を起動します。



- ※ 基本はインストールユーザーと同じユーザーにて利用頂くことが前提ですが、やむを得ずインストールユーザーと異なるユーザーで利用される際には、以下の記事をご参照下さい。
[インストールユーザーと異なるユーザーで利用する場合の注意点](#)

2. ログインの準備

IJCAD を起動すると、初めに認証画面が表示されます。

[ログイン]ボタンをクリックし、ログイン画面を表示します。




- ※ 「ブラウザを使用する」にチェックを入れていただく事で、通常使用しているブラウザを経由してログインが行われます。

3. IJ アカウントへログイン

IJ アカウントへのログインが必要です。

「02-01 IJ アカウントの登録・ログイン」で登録したメールアドレスとパスワードを入力後、[ログイン]をクリックします。




ログインしたアカウントでライセンスの認証が行えると、IJCAD が起動します。

4. ファイルの関連付けを設定

初回起動時は、DWG への関連付けについて以下の設定画面が表示されます。必要に応じて選択します。推奨設定の「IJCAD は常に DWG ファイルに関連付けをします」を選択すると、DWG は常に IJCAD へ関連付けられます。

以降は、DWG ファイルをダブルクリックすると、IJCAD が開きます。



5. プライバシー設定

初回起動時は、プライバシー設定を行うダイアログが表示されます。下記のダイアログが表示されます。

プライバシー設定

当社はお客様のプライバシーを尊重します

当社は、製品の利用状況に関する情報を収集することで、お客様がどのように製品を使用されているかを分析し、より良い製品を提供することが可能になります。
これらの情報は、お客様より同意を得て、収集・使用されます。
詳細については[プライバシーポリシー](#)をご参照ください。

製品を利用するための情報提供に同意します（必須）
ライセンスの利用状況の把握 および その情報をお客様に提供するサービスの実現のために必要となります。

OK

必須項目の設定値は「オン」で固定(変更不可)です。

[OK]ボタンをクリックするとダイアログが終了し、以後の製品起動時には表示されません。

取得する個人情報と利用目的の詳細につきましては、下記 WEB ページに記載いたしております。

<https://www.ijcad.jp/privacy/>

6. IJCAD の起動

以上で、IJCAD の起動が完了しました。

06

ライセンス利用チームから退出する

06-01 利用チームから退出する

部署移動などで、所属しているライセンス利用チームから外れる場合、ライセンス利用チームを退出する事が可能です。

1. 利用チームの管理を開く

サイドメニュー内の [ライセンスの管理]>[利用チームの管理] をクリックします。



2. 退出する

現在所属しているライセンス利用チームが上に表示されていますので退出する場合、[退出する]ボタンをクリックして下さい。

利用チーム



自分のチーム



招待されたチームを退出すると、自分のチームのライセンスが利用できるようになります

退出する

07

IJCAD の更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

※更新インストールはバージョンアップとは異なり、同じ年度バージョン内でのアップデートを意味します。

例:

更新インストール： IJCAD 2026 SP0 → IJCAD 2026 SP1

バージョンアップ： IJCAD 2025 SP1 → IJCAD 2026 SP0


07-01 IJCAD の更新インストールについて

CUI やテンプレートなどのカスタマイズも、移行を行わずにそのまま引き継ぐことができますが、念のため事前にバックアップを行ってください。

- cuix ファイルなど
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R(バージョン下 2 桁)¥ja-JP¥Support
- テンプレートファイル
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R(バージョン下 2 桁)¥ja-JP¥Template


07-02 IJCAD の更新インストール手順

1. 最新版インストーラーのダウンロード
最新版のインストーラーを、「04-01 IJCAD のダウンロード」を参考にダウンロードします。
2. インストーラーの起動
ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックし管理者として実行して下さい。インストーラーが起動します。



3. 更新インストール

インストーラー起動後、下記のようなダイアログが表示されますので[はい]をクリックします。



4. インストール

インストールが開始されますので、完了までお待ちください。

以上で更新インストールが完了です。

- ※ 万が一更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

08

IJCAD のアンインストール

08-01 IJCAD のアンインストール

◆ アンインストール手順(アプリと機能)

1. アンインストールの画面へ

Windows スタートメニューを右クリックし、


[設定]>[アプリ]>[インストールされているアプリ]をクリックした後

以下の手順にてアンインストールのメニューを開きます。



2. アンインストール

インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。



3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:\¥Users¥(ユーザー名)\¥AppData\¥Roaming\¥IntelliJapan
¥IJCAD(製品名またはグレード)\¥R(バージョン下2桁)

◆ アンインストール手順(コントロールパネル)


1. アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール]を選択します。



2. アンインストール

リストより[アンインストールしたい IJCAD]を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから[アンインストール]をクリックしてください。



インストーラーが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。



3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD(製品名またはグレード)¥R(バージョン下2桁)

※IJCAD をご利用されない場合、B-rite Runtime 3 も同時にアンインストールをお願いいたします。

手順は IJCAD のアンインストールと同様、[\[アプリと機能\]](#)、[\[コントロールパネル\]](#)からアンインストールが可能です。ユーザーデータの削除は必要ございません。