

# IJCAD

IJCAD ネットワークライセンス(RLM)

IJCAD 利用者向けマニュアル





## IJCAD ネットワークライセンス(RLM)\_IJCAD 利用者向けマニュアル

## 目次

## 01

## ネットワークライセンス(RLM)のセットアップ

- 01-01 [IJCAD のダウンロードとインストール](#)..... 003
- 01-02 [認証コードを使用してセットアップ](#)..... 005
- 01-03 [Ini ファイルを使用してセットアップ](#)..... 007

## 02

## ネットワークライセンス(RLM)の借用と返却

- 02-01 [借用機能について](#)..... 008
- 02-02 [借用権限の確認方法](#)..... 009
- 02-03 [ライセンスの借用方法](#)..... 010
- 02-04 [借用ライセンスの返却方法](#)..... 011

\*\*\*

## 改訂履歴

- 2024 年 12 月 2 日 IJCAD ネットワークライセンス(RLM)\_IJCAD 利用者向けマニュアル 初版発行
- 2024 年 12 月 16 日 IJCAD ネットワークライセンス(RLM)\_IJCAD 利用者向けマニュアル 第二版発行
- 2025 年 6 月 2 日 IJCAD ネットワークライセンス(RLM)\_IJCAD 利用者向けマニュアル 第三版発行
- 2026 年 2 月 2 日 IJCAD ネットワークライセンス(RLM)\_IJCAD 利用者向けマニュアル 第四版発行

## 01

## ネットワークライセンス(RLM)のセットアップ

## 01-01 IJCAD のダウンロードとインストール

IJCAD の利用者は、まず IJCAD のダウンロード及びインストールを行います。

### ■ IJCAD のダウンロード

通常、プログラムはダウンロードサイトよりダウンロードが可能です。


外部ネットワークに接続できない環境でご利用いただく場合や、ダウンロード以外の方法でプログラムの入手をご希望の場合は、別売りのインストール DVD をご利用ください。ダウンロードサイトからインストールを行う場合と、DVD からインストールを行う場合では操作手順が異なります。それぞれの手順をご案内します。

#### ◆ ダウンロードサイトからダウンロードする

以下のダウンロードサイトより、IJCAD 製品のインストーラーのダウンロードが可能です。

<https://manage.ijcad.jp/trials/downloads/no-auth>

インストールしたい製品の[ダウンロード]をクリックすると、製品のインストーラーがダウンロードされます。




## ◆ DVD からダウンロードする

※インストール DVD をご購入頂いたお客様のみご覧ください。


1. パソコンのディスクドライブにインストール DVD を挿入します  
パソコンの環境によって下図の様なダイアログが表示される場合、[LoadMenu.exe の実行]をクリックして下さい。



2. セットアップ画面を開く  
ダウンロードしたい製品のアイコンをクリックします。



3. インストーラーの起動  
インストールしたい IJCAD のグレードのアイコンをクリックすると、インストーラーが起動します。



## ■ IJCAD のインストール

IJCAD のインストール方法については、以下のヘルプセンター記事をご参照下さい。

[【シングル・マルチ・新 USB・ネットワーク\(RLM\)】製品のインストール方法](#)

IJCAD でネットワークライセンス(RLM)を使用するには、以下いずれかの手順を実行します。  
 接続するサーバーの変更や、借用権限の変更(ネットワークライセンス(RLM)の借用と返却)  
 などにより設定を変更する場合も、同様の手順を行います。

- [認証コードを使用してセットアップ](#)
- [Ini ファイルを使用してセットアップ](#)


## 01-02 認証コードを使用してセットアップ

### 1. 認証コードの受領

管理者がライセンスサーバー上で発行した  
 認証コードファイル(<12桁の数字> \_IjRlm\_ApplyCode.ijnw)を受け取ります。


### 2. 認証コード設定の起動

Windows スタートメニュー > [インストールしている IJCAD 製品のフォルダ] >  
 [IJCAD ライセンス管理(ネットワーク)] をクリックして、認証コード設定を起動します。




### 3. 認証コードの貼り付け

認証コード設定ダイアログ上で、「認証ファイル読み込み」をクリック。  
 「開く」画面より、手順 1 で受け取った認証コードファイルを選択し「開く」をクリックしてください。




#### 4. ファイルの読み込み

「開く」画面より、手順 1 で受け取った認証コードファイルを選択し「開く」をクリックしてください。





#### 5. パスワードの入力

パスワードが設定されている場合は、入力します。



#### 6. 完了


適用をクリックし、「認証コードが適用されました」と表示されたら完了です。



IJCAD を起動して REGISTER コマンドを起動すると、  
ライセンス形式が「ネットワーク PrimaryServer(サーバー名)」と表示されます。

※ REGISTER コマンド起動方法

- リボン:[ヘルプ]>[登録]
- メニュー:[ヘルプ]>[登録]



## 01-03 Ini ファイルを使用してセットアップ

### 1. .ini ファイルの準備

以下 2 つのファイルを、IJCAD をインストールするときの「setup.exe」と同階層に置きます。

※ ファイルは管理者が用意します。

- C:¥ProgramData¥IJCAD¥RLM¥IjcadStartupSetting.ini
- C:¥ProgramData¥IJCAD¥RLM¥IjRlmManager.ini

名前	種類	サイズ
data1.cab	キャビネットファイル	184,499 KB
IJCAD 2024 Standard 64bit版 サブスクリプシ...	Windows インストー...	16,315 KB
IjcadStartupSetting.ini	構成設定	1 KB
IjRlmManager.ini	構成設定	2 KB
ISSetup.dll	アプリケーション拡張	3,064 KB
setup.exe	アプリケーション	17,736 KB

### 2. インストール

フォルダ内の[setup.exe]を右クリックして ショートカットメニューを表示します。

メニューから[管理者として実行]をクリックし、インストールを実行します。

※ 既にクライアント PC に以下 2 つのファイルが存在していた場合は、  
実行しても上書きされません。

該当のファイルを一旦削除してから実行してください。

- C:¥ProgramData¥IJCAD¥RLM¥IjcadStartupSetting.ini
- C:¥ProgramData¥IJCAD¥RLM¥IjRlmManager.ini

## 02

## ネットワークライセンス(RLM)の借用と返却

## 02-01 借用機能について

ネットワークライセンスでは、ライセンスの貸出機能により  
サーバーからクライアントのマシンへライセンスを期限付きで貸出することが可能です。

※ 借用期間中はサーバーから取得できるライセンス数は減ります。

ライセンスの貸出を行うと、インターネット環境の整っていない場所でも、ライセンスの使用が可能です。

借用期限が過ぎますと、ライセンスはサーバーへと自動的に返却されます。

また、クライアントからの返却の処理により借用期間内でもライセンスを返却することも可能です。

**借用機能は、借用権限を持つユーザーのみ使用することが可能です。**

借用できる権限に変更するには、管理者が借用機能を許諾した認証コードを発行した後に  
ユーザーが認証コードを適用する必要があります。

※ 認証コードの発行につきましては、管理者へご確認ください。

※ 認証コードの適用方法は、[ネットワークライセンス\(RLM\)のセットアップ](#) をご覧ください。

※ 借用権限が無い場合は、IJCAD 上の REGISTER コマンドから「借用」ボタンを押すと  
エラーメッセージが表示されます。



## 02-02 借用権限の確認方法

現在適用している認証コードでの借用権限を確認するには、以下の手順を実行します。

## 1. 認証コード設定の起動

スタートメニュー>[インストールしている IJCAD 製品のフォルダ]>

[IJCAD ライセンス管理(ネットワーク)] をクリックして、認証コード設定を起動します。

## 2. 内容の確認

認証コード設定ダイアログの左下「借用状態」の後に書かれている内容を確認します。

## ◆ 全製品の借用が可能な場合

ライセンスサーバーに存在する全ての製品を借用することが可能な場合は、「借用中の製品一覧」と表示されています。

The screenshot shows the '認証コード設定' dialog box. At the top, there is a checkbox labeled 'IJCADの起動時にネットワーク版(Rlm)を利用する' which is checked. Below this is a section for 'Rlmサーバーへの接続設定' containing a table with two rows: 'PrimaryServer' and 'FailoverServer', both with the value '192.168'. The bottom section is titled '借用状態 (借用中の製品一覧)' and contains a table with two columns: '製品名' and '借用期日'. The table is currently empty.

## ◆ 特定の製品の借用が可能な場合

特定の製品に対してのみ製品を借用することが可能な場合は、「借用可能な製品一覧」と表示されています。

また、その下に表示されている製品が借用可能な製品です  
(下図の場合、IJCAD STD のみ借用が許諾されています)

The screenshot shows the '認証コード設定' dialog box. It has the same top section as the previous image. The bottom section is titled '借用状態 (借用可能な製品一覧)' and contains a table with two columns: '製品名' and '借用期日'. The table has one row with the product name 'IJCAD STD'.

## ◆ 借用機能が無効な場合

借用機能が無効な場合は、「借用機能が無効です」と記載されています

認証コード設定

IJCADの起動時にネットワーク版(Rlm)を利用する

Rlmサーバへの接続設定

設定項目	設定値
PrimaryServer	192.168
FailoverServer	192.168

借用状態 (借用機能が無効です)

製品名	借用期日

## 02-03 ライセンスの借用方法

ライセンスを借用するには、以下の方法を実行します。

## 1. IJCAD の起動

ライセンスを借用したい IJCAD 製品を起動します。

## 2. REGISTER コマンドの実行

IJCAD 上で、REGISTER コマンドを実行します。

- リボン:[ヘルプ]>[登録]
- メニュー:[ヘルプ]>[登録]

## 3. 借用の実行

「借用」ボタンをクリックします。

IJCAD

IJCAD 2024 PRO


借用

アカウント	
製品名	IJCAD PRO
ライセンス形式	ネットワーク PrimaryServer ( )
ライセンス有効期限	2025/07/09
借用状態	-

IJCADの起動時にネットワーク版(Rlm)を利用する


## 4. 期間の指定

借用する期間を指定し、「借用」ボタンをクリックするとライセンスの借用が完了します。



- ※ 借用可能な期間について  
最大で 180 日借用することが可能です。
- ※ 仕様により、当日を期限にしてライセンスを借用することができません。  
そのためライセンスの終了日に貸出状態にしたい場合には、必ず前日までに貸出処理を行ってください。

当日を期限にして借用を実行した場合は、翌日を指定して借用するかどうかを確認するメッセージが表示されます。



- はい(Y)  
翌日を期限にしてライセンスが借用されます。
- いいえ(N)  
借用期間を指定するダイアログに戻ります。


## 02-04 借用ライセンスの返却方法

借用期限が切れる前にライセンスを返却する場合は、以下の手順を実行します。  
(返却を行わない場合は、有効期限を過ぎると借用したライセンスは自動でサーバーへ返却されます。)

1. IJCAD の起動  
ライセンスを返却する IJCAD 製品を起動します
2. REGISTER コマンドの実行  
IJCAD 上で、REGISTER コマンドを実行します。
  - リボン:[ヘルプ]>[登録]
  - メニュー:[ヘルプ]>[登録]

### 3. 返却の実行

「返却」ボタンをクリックします。



### 4. 返却の完了

「貸出中のライセンスを返却しますか？」に対して「はい」をクリックします。



「ライセンスが返却されました。」と表示されたら返却は完了です。

